

AFFINITY PUBLISHER

DOKUMENT FÜR DEN OFFSETDRUCK EXPORTIEREN

Der Export aus Affinity Publisher ist von der Struktur wie in anderen DTP-Programmen gelöst. Um mit dem Export zu beginnen gehen Sie im oberen Menü auf **Datei** -> **Exportieren ...** Es öffnet sich ein Fenster in dem die Einstellungen festgelegt werden können. Wählen Sie in jedem Fall den Reiter **PDF**.

Variante 1: Manueller Export

Wählen Sie als Vorgabe „PDF/X-4“ und klicken Sie auf „Mehr“ um die Einstellungen anzupassen. Unter dem Punkt „Rastern“ sollten Sie nur Elemente rastern lassen, die „nicht unterstützte Eigenschaften“ aufweisen.





Lassen Sie Bilder über 300 dpi per Downsampling herunter auf 300 dpi berechnen. Verwenden Sie für die Neuberechnung die Methode „Bikubisch“. Die JPEG-Kompression erhöhen Sie auf 90 (%) um einen Kompressionsverlust zu vermeiden. Prüfen Sie, dass die Kompatibilität auf „PDF/X-4“ steht. Der Farbraum sollte auf „Wie Dokument“ gesetzt sein, damit es nicht zu ungewünschten Farbveränderungen kommt. Auch unter Profil sollte „Dokumentenprofil verwenden“ aktiviert sein, damit die Druckerei das richtige Profil mitgeteilt bekommt. Hierzu muss folglich auch der Haken „Profile einbetten“ aktiviert sein, damit die Informationen auch im Dokument gespeichert werden.

Setzen Sie die Haken im nächsten Block bei:

- Schmuckfarben übernehmen (Sonderfarben)
- Schwarz überdrucken
- Inklusive Druckermarken
 - Inklusive Schnittmarken
 - Inklusive Seiteninfos

Alle anderen Druckermarken sind nicht relevant. Bei dem Punkt „Schriften einbetten“ stellen Sie bitte „Alle Schriften“ ein, damit alle im Dokument verwendeten Schriften auch für den Druck zur Verfügung stehen. Aktivieren Sie auch den Punkt Schrift sowie „Erweiterte Features zulassen“.

Vorgaben lassen sich unter dem Punkt „Vorgaben verwalten“ anlegen und verwalten.



Variante 2: Export mit müllerditzzen-Vorgabe

Um den Export zu beschleunigen können Sie unsere Vorgabe für den Export hinzufügen oder eigene Vorgaben anlegen.

So laden Sie sich unsere Vorgabe hinzu:

ACHTUNG: Alle von Ihnen selbst definierten Export-Vorgaben werden in der aktuellen Version von Affinity Publisher überschrieben.

macOS:

Legen Sie die Datei „file_export_options.dat“ unter:
Benutzer -> [Benutzername] -> Library -> Application Support -> Affinity Publisher -> user ab oder ersetzen diese.

Tipp: Um in die Library zu gelangen können Sie im Finder auch die „alt“-Taste gedrückt halten und auf „Gehe zu“ klicken. Dann wird der Punkt „Library“ sichtbar.

Windows:

Öffnen Sie das Fenster „Ausführen“ oder drücken Sie den Kurzbefehl „Windows-Taste“ + R.

Geben Sie: %AppData% ein. Dann navigieren Sie zu Roaming -> Affinity -> Publisher -> user. Hier können Sie die Datei ersetzen.

